

Інструкція з підключення Air Check у ПРРО Є-Чек



Є-ЧЕК

Air Є-Чек

— швидке підключення веб-версії Є-Чек до POS-термінала Android або смартфона Android для передачі суми кошика, автоматичної передачі реквізитів ЕПЗ у чек та фіскалізації чека у веб-версії Є-Чек


Що таке Air Check?

Air Check — це режим синхронізації веб-версії ПРРО Є-Чек із POS-терміналом або Android-смартфоном з Visa Tap to Phone, **який дозволяє:**

- передавати суму покупки з веб-версії на термінал або смартфон автоматично;
- уникати ручного введення суми кошика касиром
- після успішної оплати карткою автоматично передавати реквізити платіжної операції, зокрема ЕПЗ, у чек та фіскалізувати його
- не вносити реквізити ЕПЗ вручну
- пришвидшити обслуговування клієнтів
- мінімізувати помилки під час введення суми

Підтримуються:

- смартфони Android з Visa Tap to Phone, де встановлено Є-Чек у режимі **Є-Чек Air**
- POS-термінали Android із встановленим Є-Чек (версія не нижче 2.3.15) у режимі **Є-Чек Air**



Автоматична передача суми кошика



Оплата карткою



Автоматична передача реквізитів ЕПЗ



Фіскалізація чека у веб-версії Є-Чек




Швидко. Зручно. Без помилок

Як підключити Air Check

1

Увімкніть режим Air Check на **терміналі або смартфоні при вході**


- Увійдіть в додаток є –чек, введіть логин та пин –код
- На екрані вибору кас не входьте в касу, а натисніть кнопку **Air - check**



2

Якщо ви вже працюєте в звичайному режимі каси в Є-Чек на **терміналі або смартфоні**:


- Натисніть вихід із Є-Чек
- На екрані вибору кас не входьте в касу, натисніть кнопку **Air Check** для переходу в режим підключення.



3

У **веб - версії** ПРРО Є-Чек:

- Натисніть кнопку **Підключення Air Check**



Підключення терміналу для оплати «Картка через Є-Чек_STAGE»

Якщо пристрій підключено, при виборі способу оплати «Картка через Є-Чек_STAGE» для всіх ваших кас сума покупки буде передана на смартфон або POS-термінал з Є-Чек_STAGE.

Покупець оплачує картою на пристрої, після чого чек буде **автоматично фіскалізовано на веб-касі**.

Реквізити платіжної операції **автоматично додаються до чека**.

Код відображається у режимі Є-Чек_STAGE Air на смартфоні або POS-терміналі.

Введіть код терміналу для з'єднання:

Введіть код *

Введіть 6-значний код з'єднання з терміналом

Підключити термінал

Код терміналу: 984745
Код дійсний ще 297 сек

Вийти з Є-Чек Air

У **веб-версії** ПРРО Є-Чек:



- Введіть код терміналу, який відображається на POS-терміналі або смартфоні з **Air Check**
- Натисніть **Підключити термінал**

Оплата через Air Check на POS терміналах та смартфонах Android (карткою через Є-Чек)

1

У **веб - версії** ПРРО Є-Чек створить чек:

- Додайте кнопкою **+** товари до кошика
- Оберіть спосіб оплати **«Картка через Є-чек»**
- Натисніть кнопку «Провести платіж»



2

На **POS-терміналі та смартфоні Андроїд** автоматично викликається платіжний застосунок:



- сума автоматично передається на POS-термінал/смартфон
- Клієнт прикладає картку для оплати
- Дочекайтесь підтвердження оплати

3

Після успішної оплати: На терміналі та смартфоні Андроїд:

- пристрій автоматично повернеться на головний екран Air Check.

У веб версії:

- з'явиться повідомлення про успішну оплату, після чого чек буде **фіскалізовано та відображено на екрані.**

4

Друк чеку:

Якщо в касі налаштовано автоматичний друк: після фіскалізації у веб-версії чек автоматично буде роздруковано на POS-терміналі.



Якщо автоматичний друк не налаштовано: після фіскалізації Ви можете роздрукувати чек вручну:

- натиснувши на іконку принтера в чеку;
- або перейшовши за посиланням на чек.

Оплату отримано!



Оплата виконана на пристрої з Є-Чек. Фіскалізуємо чек і додаємо реквізити платжету (ЕПЗ).



5

Банківська зміна

Відкриття банківської зміни ініціюється першим фіскальним чеком, за яким обрано оплату **Картка через Є-Чек**.

Закриття банківської зміни ініціюється разом із закриттям касової зміни.

Якщо у вас налаштоване автозакриття зміни, банківську зміну наприкінці дня потрібно закрити на терміналі або смартфоні самостійно.

